さくらのメールボックスにおける2段階認証の設定方法

- ※ SMTP、IMAP 及び POP への 2 段階認証の設定はできません。 また、国外からのアクセスができない問題は本設定に起因する問題ではありません。
- ※ 操作に不安があれば、システム管理チームへ御相談ください。
- ※ TOTP 認証アプリの利用方法は扱いません。
 各自 Microsoft Authenticator 等の利用方法を検索して利用してください。
- 1. https://sysadmin.pim.gr.jp./の外部リンク一覧から Web メールをクリックし、 さくらのメールボックスの「新ウェブメール β 」にログインします。





- 2. 事前に渡されたメールアドレスとパスワードを入力し、ログインします。 ※ メールアドレスが@pim-shimane.com で終わるアドレスを利用している場合は、 @pim.gr.jp に置き換えてログインしてください。
- 3. 画面右上のユーザ名が表示されている箇所をクリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「サーバコントロールパネル」にアクセスします。
- ※ メールアドレスの終端が.sakura.ne.jp になりますが、正常な動作です。



次ページに続く

4. サーバコントロールパネルから、「メール」→「メールアドレス」と進み、メールアドレス一覧を開く



5. 自分のアドレス横の「設定」ボタンをクリックし、「2段階認証設定」を開きます。

	ハスソート設定
test.user.20250721.37fdax@ドメイン メール ウイルスチェック	振り分け転送・自動返信
	自動返信の定型文
	2段階認証設定
	メールソフトかんたん設定
	■ ウェブメール 🏚 設定 🗸

6. 2段階認証設定画面で、設定値が「無効」になっていることを確認し、「設定する」ボタンをクリックします。

test.user.20250721.37fdaxの2段階認証設定 キャン・	21L X
▲ 2段階認証	
2段階認証設定 無効 設定する	

- 7. 画面の指示に従い、TOTP コード生成ツールに二次元コードを読み取らせ、計算結果を入力して、「2 段階認証を有効にする」ボタンをクリックする。
- ※ ここで生成された二次元コードや数字は絶対に第三者に伝えないでください

Step3
コントロールパネルにコードを登録
アプリに表示されている6桁の認証コードを入力
123456
2段階認証を有効にする

次ページに続く

- 8. 2段階認証ステータスが「有効」になったことを確認し、「バックアップコードを表示する」をクリックして、表示された 10 個程度のバックアップコードを安全な場所に保管します。
- ※ バックアップコードは絶対に第三者に教えないでください。

2段階認証設定

サポートサイト・参考外部リンク

* 2段階認証の設定・解除 🗹

2段階認証ステータス



2段階認証設定を解除する

バックアップコード

認証アプリ (Google Authenticator) に表示される認証コードとは別に、バックアップコードを発行できます。

発行したバックアップコードを印刷して控えておくと、スマートフォンを紛失したり、 認証アプリがない場合でもコントロールパネルにログインすることができます。

バックアップコードを表示する▼

9. 以上で設定は終了です。画面を閉じてください。

参考資料: 下記資料も必要に応じて参照してください (ハイパーリンクになっています) 1.2 段階認証の設定・解除をしたい | さくらのサポート情報

Copyright (c) 2025 Shimane University Crafting Club: Pim and Pim System Administrator Team. This document is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/